

Übersicht Personen Technik

Brand Hilfeleistung Fehlalarm Dienstleistung Brandsiche

<< Neuer Bericht Löschen Drucken

Brand Weitere Daten Historie

Eröffnung Alarmierung Klassifikation Lage Rückmeldung Menschen

Organisation: Ahnsbeck

Berichtsnummer: 2015 - 1 [Neue Bericht-Nr.](#)

Notruf/Meldung (erstes Hilfeersuchen)

Meldung durch: Polizei

Meldung über: Telefon

**Einsatzauftrag
übernommen:**

Meldende Person:

Einsatz

Beginn: 04.11.2015 18:00



Drägerware.ZMS/FeuerON

CSV-Import von Daten aus einer Altanwendung

ab Version 4.3b, 09.11.2016



Inhaltsverzeichnis

1	Grundsätzliches zum Aufbau der Import-Datei.....	5
2	Import der Daten	6
3	Feldformate	7
4	Folgende Personen-Daten können übernommen werden	8
4.1	Personenstammdaten.....	8
4.2	Abteilungen.....	9
4.3	Abwesenheiten	10
4.4	Abzeichen / Nachweise	10
4.5	Angehörige	11
4.6	Arbeitgeber	12
4.7	Ausbildungen / Lehrgänge.....	13
4.8	Ausweise	14
4.9	Bankverbindung.....	14
4.10	Beiträge	15
4.11	Ausbildung/Beruf	16
4.12	Beurlaubung	16
4.13	Zusatz Biografie.....	16
4.14	Dienstgrad	17
4.15	Dienststellung	17
4.16	Ehrungen	18
4.17	Familienergebnisse.....	18
4.18	Fahrerlaubnisse	19
4.19	Funktionen.....	19
4.20	Zug/Gruppe.....	20
4.21	Zutrittsberechtigungen	20
4.22	Fremdsprachen.....	21
4.23	Erreichbarkeiten.....	21
4.24	Überörtliche Tätigkeit.....	22
4.25	Tauglichkeiten.....	22
4.26	Verfügbarkeit	23
5	Übernehmbare Technik-Daten.....	24
5.1	Gerätstammdaten	24
5.2	Stammdaten für Geräte allgemein.....	26
5.3	Stammdaten für Persönlich Ausrüstung	26
5.4	Stammdaten für Funkmeldeempfänger	27
5.5	Stammdaten für Funkgeräte	27
5.6	Stammdaten für Fahrzeuge	28
5.7	Stammdaten für Lagerartikel	30
5.7.1	Prüfung/Tätigkeit	31

6	Folgende Adressdaten können übernommen werden	32
6.1	Adressstammdaten	32
6.2	Erreichbarkeiten.....	33
6.3	Kontakte.....	33

1 Grundsätzliches zum Aufbau der Import-Datei

Pro Zeile werden die gesamten Daten zu einer Person / einem Gerät / einer Adresse definiert. Die ersten Felder entsprechen der Person / dem Gerät / der Adresse und müssen immer vorhanden sein. Danach folgen die weiteren Daten.

Pro zum importierenden Feld müssen Angaben zur Tabelle und zum Feldnamen erfolgen.

Für die Stammdaten einer Person gilt folgende Notation:

PV_DB.1.NACHNAME, PV_DB.1.VORNAME usw.

Für die Stammdaten eines Geräts gilt folgende Notation:

PR_STAMM.1.GERAETENR, PR_STAMM.1.BARCODE usw.

Für die Stammdaten einer Adresse gilt folgende Notation:

ADR_STA.1.NAME, ADR_STA.1.NAME2 usw.

Für die weiteren Daten einer Person / eines Geräts / einer Adresse gilt folgende Notation:

z.B. TABELLEN_NAME.1.FELD_NAME_1, TABELLEN_NAME.1. FELD_NAME_2

Hat eine Person / ein Gerät / eine Adresse zu einer Untertabelle mehrere Einträge pro Person / Gerät / Adresse, ist die zwischen den Punkten stehende Zahl pro Datensatz hochzuzählen, also TABELLEN_NAME.2.FELD_NAME_1, TABELLEN_NAME.2. FELD_NAME_2, TABELLEN_NAME.3.FELD_NAME_1, TABELLEN_NAME.3. FELD_NAME_2.



HINWEIS

Die Notation TABELLEN_NAME.1.FELD_NAME muss auch für die Tabellen eingehalten werden, zu denen es eigentlich keine weiteren Untertabellen gibt (z. B. PV_BANK).

2 Import der Daten

Besitzt ein Benutzer das Administrator-Recht, gibt es unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ den Menüpunkt „Im-/Export“. Dort steht auf der ersten Seite die Funktion „CSV-Import“ zur Verfügung.

Zunächst muss eingestellt werden, für welche Organisation die Daten importiert werden sollen und welche Daten übernommen werden sollen. Wurden bereits einmal Daten zum ausgewählten Modul importiert, kann noch festgelegt werden, ob die bereits vorhandenen Daten überschrieben und die nicht vorhandenen Daten angelegt werden sollen oder ob die vorhandenen Stammdaten erhalten bleiben.

Trennzeichen, Textbegrenzungszeichen und Zeichensatz für die Importdatei sind mit den für ZMS passenden Werten vorbelegt, können aber überschrieben werden.

Der Import für Personendaten unterstützt zwei Möglichkeiten der Übernahme von Organisationskennungen, im Folgenden kurz Kennung:

1. Die Kennung wird in der Importdatei angegeben
2. Die Kennung wird vorab auf der Startmaske für den Import über die Organisation ausgewählt

Wird eine Organisation auf der Startmaske ausgewählt wird die dazugehörige Kennung angezeigt.

Beim Durchführen des Importes wird dann folgendermaßen verfahren:

Bei Datensätzen, in denen eine Kennung angegeben ist, wird diese Kennung aus der Importdatei verwendet, um den Datensatz einer Organisation zuzuordnen. Bei Datensätzen, bei denen keine Kennung angegeben ist, wird die vorab auf der Startmaske des Importes ausgewählte Kennung verwendet, um den jeweiligen Datensatz einer Organisation zuzuordnen.

In beiden Fällen werden die Zugriffsrechte, die der angemeldete Benutzer hat, geprüft, wobei es beim zweiten Fall nicht möglich ist, eine Organisation auszuwählen, für die der angemeldete Benutzer keine Zugriffsrechte besitzt. Dies ist aber bei der ersten Variante durchaus möglich. Wird festgestellt, dass ein Datensatz einer Organisation zugeordnet werden soll, für die der angemeldete Benutzer keine Zugriffsrechte hat, wird der betreffende Datensatz beim Import übersprungen.

Der Vorteil der beiden Möglichkeiten liegt darin, dass es so z.B. auf Gemeindeebene auch möglich ist, Personen aus mehreren Feuerwehren, über einen Import zu importieren.

Ermitteln der Kennung für die Angabe in der Importdatei

Über die Importmaske lassen sich Kennungen leicht ermitteln, indem man eine Organisation auswählt. Die zugehörige Kennung wird dann angezeigt.

3 Feldformate

Format	Beschreibung
Date	Datum im Format tt.mm.jjjj
Time	Uhrzeit im Format hh:mm
Timestamp	Datum und Uhrzeit im Format tt.mm.jjjj hh:mm
Numerisch	Ganzzahl ohne Nachkommastellen
Double	Zahl mit Nachkommastellen durch einen Punkt abgetrennt
Boolean	1 (TRUE) oder 0 (FALSE)
Memo	Text mit unbegrenzter Länge

4 Übernehmbare Personen-Daten

4.1 Personenstammdaten

Kürzel für den CSV-Header: PV_DB

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
NACHNAME	X	30	Nachname
VORNAME	X	50	Vorname
BRIEFTITEL		40	Brieftitel
PERS_NR	X	10	Personalnummer
FWK			Feuerwehrkennung
SPIND_NR		10	Spindnummer
TITEL		30	Titel
ANREDE		32	Anrede
GEBURT	X	Date	Geburtsdatum
GEBURT_ORT		80	Geburtsort
GEBURT_NAME		50	Geburtsname
STRASSE		80	Straße innerhalb der Adresse
HAUSNR		10	Hausnummer innerhalb der Adresse
GESCHLECHT	X	M/F/J	Geschlecht
NATION		50	Nation innerhalb der Adresse
PLZ		6	PLZ innerhalb der Adresse
ORT		80	Ort innerhalb der Adresse
BLUTGR		6	Blutgruppe
FAMSTAND		20	Familienstand
MEMO			Bemerkungen
EINSTELLUNG		Date	Einstellungsdatum
ANZ_KINDER		Numerisch	Anzahl Kinder
STAATSANG		20	Staatsangehörigkeit
STELLENNUMMER		15	Stellennummer
ORTSTEIL		30	Ortsteil innerhalb der Adresse

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BARCODE			Barcode/RfID Atemschutz
HAUSHALTSSTELLE		15	Haushaltsstelle
STELLENWERT		15	Stellenwert
STELLENWERT_PERS		15	Stellenwert pers.
STUNDEN_LT_SP		15	Stunden lt. SP
STUNDEN_PERS		15	Stunden pers.
AS_UEBERWACH			Atemschutzüberwachung nach FwDV7
AUSTRITT		Date	Austrittsdatum
TOD		Date	Todesdatum
NOT_IN_STATISTIC		Boolean	Person nicht in Statistiken zählen
EINSATZFAHRER		Boolean	Person ist Einsatzfahrer
DELETED		Date	Löschungsdatum

4.2 Abteilungen

Kürzel für den CSV-Header: PV_ABT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ABTEILUNG	X	80	Bezeichnung der Abteilung
VON	X	Date	Eintrittsdatum in die Abteilung
BIS		Date	Austrittsdatum aus der Abteilung
ORT		80	Ort der Mitgliedschaft in der Abteilung

4.3 Abwesenheiten

Kürzel für den CSV-Header: PV_ABWES

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
STICHWORT	X	80	Nachname
VON		Date	Beginn der Abwesenheit
BIS		Date	Ende der Abwesenheit
TELEPHON		80	Erreichbarkeit während der Abwesenheit

4.4 Abzeichen / Nachweise

Kürzel für den CSV-Header: PV_ABZNA

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ABZNACHW	X	80	Bezeichnung des Abzeichens / Nachweises
AM	X	Date	Datum der Verleihung
ORT		80	Ort der Verleihung
EW_ABZNW1		80	Bemerkungen
EW_ABZNW1		80	Bemerkungen

4.5 Angehörige

Kürzel für den CSV-Header: PV_ANGEHOER

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ART	X	80	Art des Angehörigen (z.B. Eltern, Partner)
PRIOR		Numerisch	Priorität der Benachrichtigung
VORNAME	X	50	Vorname des Angehörigen
NAME	X	30	Nachname des Angehörigen
TITEL		40	Titel
ANREDE		80	Anrede
BRIEFANREDE		40	Anrede im Brief
STRASSE		80	Straße
HAUSNR		10	Hausnummer
NATION		50	Nation
PLZ		10	Postleitzahl
ORT		80	Ort
ERREICHB1		80	Telefon privat
ERREICHB2		80	Telefon dienstlich
ERREICHB3		80	Telefax
ERREICHB4		80	Mobiltelefon
ERREICHB5		80	E-Mail
ERREICHB6		80	Andere Erreichbarkeit

4.6 Arbeitgeber

Kürzel für den CSV-Header: PV_ARBGB

Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ARBEITG	X	46	Name des Arbeitgebers
ABTEILUNG		50	Abteilung
TITELANSPRECH		40	Titel des Ansprechpartners
ANREDEANSPRECH		80	Anrede des Ansprechpartners
BRIEFTITELANSPRECH		40	Brieftitel des Ansprechpartners
ANSPRECH		30	Name des Ansprechpartners
STRASSE		80	Straße
HAUSNR		10	Hausnummer
NATION		50	Nation
PLZ		10	Postleitzahl
ORT		80	Ort
FUNKTDO		30	Funktion der Person beim Arbeitgeber
ERREICHB1		80	Telefon privat
ERREICHB2		80	Telefon dienstlich
ERREICHB3		80	Telefax
ERREICHB4		80	Mobiltelefon
ERREICHB5		80	E-Mail
ERREICHB6		80	Andere Erreichbarkeit

4.7 Ausbildungen / Lehrgänge

Kürzel für den CSV-Header: PV_AUSB

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
AUSBILDG	X	80	Lehrgangbezeichnung
AUSBILDG_KURZ	X	25	Ausbildung (kurz)
VON	X	Date	Von
BIS	X	Date	Bis
LEHRGORT		80	Lehrgangsort
EW_AUSB_1		80	Begründung
EW_AUSB_2		80	Begründung/Rückst.
ANMERKUNGEN		300	Anmerkungen
VERANSTALTER		80	Veranstalter
ERFOLG	X	Numerisch, 1)	Status
ANM_ANZAHL		Numerisch	Anzahl Rückst.
ANGEM		Date	Datum, an dem die Person zur Ausbildung angemeldet wurde



HINWEIS

1) Der Inhalt des Feldes „ERFOLG“ muss wie folgt übersetzt werden: „Teilgenommen“ - 0, „Erfolgreich“ - 1, „Angemeldet“ - 2, „Teilnahmewunsch“ - 3, „Nicht berücksichtigt“ - 4

4.8 Ausweise

Kürzel für den CSV-Header: PV_AUSW

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BEZEICH	X	30	Bezeichnung des Ausweises
AUSWEISNR	X	50	Nummer des Ausweises
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
VERSAND_D		Date	Versanddatum
RUECKERHALT_D		Date	Rückerhalt
VERNICHTUNG_D		Date	Vernichtung
EW_AUSW_1		80	Bemerkungen
EW_AUSW_2		80	Bemerkungen

4.9 Bankverbindung

Kürzel für den CSV-Header: PV_BANK

Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BANKVERB		80	Name der Bank
ORT		80	Ort
BLZ		8	Bankleitzahl
BIC		80	BIC
INHABER		80	Inhaber des Kontos wenn abweichend von der Person
KONTO		10	Kontonummer
IBAN		80	IBAN
MANDATSREFERENZ		100	Mandatsreferenz
MANDATSREFERENZ_ERTEILT		Date	Mandatsreferenz erteilt
RZ_ZEICHEN		15	Zusatzfeld

4.10 Beiträge

Kürzel für den CSV-Header: PV_BEITRAG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BETRAG	X	Double	Insgesamt zu zahlender Beitrag
TYP	X	80	Die Bezeichnung des Beitrags
ART	X	Numerisch 1)	Beitragsart
ZAHLUNGSWEISE	X	Numerisch 2)	Zahlungsweise
GÜLTIG_AB	X	Date	Gültig ab
ERSTE_FAELLIGKEIT	X	Date	Erste Fälligkeit
NAECHSTE_ZAHLUNG		Date	Nächste Zahlung
MONAT1		Double	Zu zahlender Beitrag im Januar
MONAT2		Double	Zu zahlender Beitrag im Februar
MONAT3		Double	Zu zahlender Beitrag im März
MONAT4		Double	Zu zahlender Beitrag im April
MONAT5		Double	Zu zahlender Beitrag im Mai
MONAT6		Double	Zu zahlender Beitrag im Juni
MONAT7		Double	Zu zahlender Beitrag im Juli
MONAT8		Double	Zu zahlender Beitrag im August
MONAT9		Double	Zu zahlender Beitrag im September
MONAT10		Double	Zu zahlender Beitrag im Oktober
MONAT11		Double	Zu zahlender Beitrag im November
MONAT12		Double	Zu zahlender Beitrag im Dezember



HINWEIS

1) Der Inhalt des Feldes „ART“ muss wie folgt übersetzt werden: Rechnung - 0, Lastschrift - 1, Kassierer -2, Selbstüberweiser - 3



HINWEIS

2) Der Inhalt des Feldes „ZAHLUNGSWEISE“ muss wie folgt übersetzt werden: Jährlich - 1, Halbjährlich - 2, Vierteljährlich - 4, Monatlich - 12

4.11 Ausbildung/Beruf

Kürzel für den CSV-Header: PV_BERUF

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BERUFBILD	X	30	Bezeichnung des Berufs
LAND		50	Land, in der Beruf ausgeübt wurde
VON		Date	Von
BIS		Date	Bis
EW_BERUF1		80	Besondere Fähigkeiten
EW_BERUF2		80	Besondere Fähigkeiten

4.12 Beurlaubung

Kürzel für den CSV-Header: PV_BEURL

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BEURLAUB	X	80	Beurlaubung von Abteilung
VON	X	Date	Von
BIS	X	Date	Bis
GRUND_B	X	80	Grund der Beurlaubung

4.13 Zusatz Biografie

Kürzel für den CSV-Header: PV_BIOG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BIOGRAFIE	X	30	Bezeichnung
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
ORT		80	Ort

ABLAUF1	80	Ablauf 1
ABLAUF2	80	Ablauf 2

4.14 Dienstgrad

Kürzel für den CSV-Header: PV_DN_GR

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
DNST_GR	X	30	Bezeichnung des Dienstgrads
DNST_GRK	X	10	Kurzbezeichnung des Dienstgrads
VON	X	Date	Dienstgrad gültig seit
BIS		Date	Dienstgrad gültig bis
HAUPTAMTLICHER_DIENST		80	Besoldungsgruppe
OR		80	Ort
EW_DNSTG1		80	Beförderungsgrund 1
EW_DNSTG2		80	Beförderungsgrund 2

4.15 Dienststellung

Kürzel für den CSV-Header: PV_DN_ST

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
DNST_ST	X	80	Bezeichnung der Dienststellung
VON	X	Date	Dienststellung gültig seit
BIS		Date	Dienststellung gültig bis
DAT_WAHL_VORST		Date	Ende der Wahlperiode
ORT		80	Ort
EW_DNSTS1		80	Funktion 1
EW_DNSTS2		80	Funktion 2
AUSWERTUNG_WIDERSPROCHEN		Boolean	Dienststellung nicht Auswerten bei den Erreichbarkeiten

4.16 Ehrungen

Kürzel für den CSV-Header: PV_EHRG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
EHRUNGEN	X	100	Bezeichnung der Ehrung
AM	X	Date	Ehrung verliehen am
ANTRAG_AM		Date	Ehrung beantragt am
EHRUNG_STATUS		80	Status
ORT		80	Ort
EW_EHRU_1		80	Verleiher/Grund 1
EW_EHRU_2		80	Verleiher/Grund 2

4.17 Familienereignisse

Kürzel für den CSV-Header: PV_FAMST

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
EREIGNIS	X	80	Ereignis
AM		Date	Ereignis hat stattgefunden am
ORT		80	Ort
FSBEMERK1		67	Bemerkung 1
FSBEMERK2		67	Bemerkung 2

4.18 Fahrerlaubnisse

Kürzel für den CSV-Header: PV_FSCHE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
FSCHEIN	X	80	Fahrerlaubnis-Klasse
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
AUSST_BEH		80	Ausstellungsbehörde
EW_FSCH_1		80	Erweiterungen/Auflagen 1
EW_FSCH_2		80	Erweiterungen/Auflagen 2

4.19 Funktionen

Kürzel für den CSV-Header: PV_FUNKT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
FUNKTION	X	80	Bezeichnung der Funktion
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
ORT		80	Ort
EW_FUNKT1		300	Aufgaben/Sachgebiet 1
EW_FUNKT2		300	Aufgaben/Sachgebiet 2

4.20 Zug/Gruppe

Kürzel für den CSV-Header: PV_GRUPP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
GRUPPE	X	80	Zug/Gruppe
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
ORT		80	Ort
EW_GRUPP1		80	Funktion 1
EW_GRUPP2		80	Funktion 2

4.21 Zutrittsberechtigungen

Kürzel für den CSV-Header: PV_MAGAZ

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
MAGAZIN_S	X	80	Zutrittsberechtigungen
VON	X	Date	Schlüssel erhalten
BIS		Date	Schlüssel abgegeben
S_NUMMER		30	Schlüsselnummer
EW_MAGAZ1		80	Grund 1
EW_MAGAZ2		80	Grund 2

4.22 Fremdsprachen

Kürzel für den CSV-Header: PV_SPRACH

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
SPRACHE	X	50	Sprache
VERSTEHEN		80	Verstehen
LESEN		80	Lesen
SPRECHEN		80	Sprechen
SCHREIBEN		80	Schreiben
ANMERKUNG		80	Anmerkung
MUTTERSPRACHE		Boolean	Muttersprache

4.23 Erreichbarkeiten

Kürzel für den CSV-Header: PV_TELEP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
TEL_ART	X	80	Art der Erreichbarkeit 1)
TELEPHON	X	80	Nummer
EW_TELE_1		80	Erreichbarkeit 1
EW_TELE_2		80	Erreichbarkeit 2



HINWEIS

1) Folgende Arten sind gültig: „E-Mail dienstlich“, „E-Mail privat“, „Mobil dienstlich“, „Mobil privat“, „Telefax dienstlich“, „Telefax privat“, „Telefon dienstlich“, „Telefon privat“

4.24 Überörtliche Tätigkeit

Kürzel für den CSV-Header: PV_UBORT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
UBERORTL	X	80	Bezeichnung der überörtlichen Tätigkeit
UBERORTL_KURZ	X	80	Kurzbezeichnung der überörtlichen Tätigkeit
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Bis
ORT		80	Ort
EW_UBERO1		80	Tätigkeit 1
EW_UEBRO2		80	Tätigkeit 2

4.25 Tauglichkeiten

Kürzel für den CSV-Header: PV_UNTSU

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
UNTERSUCH	X	80	Bezeichnung
VON	X	Date	Von
BIS		Date	Gültig bis
ORT		80	Ort
AUFLAGE		80	Auflagen Stichwort
EW_UNTER1		300	Info 1
EW_UNTER2		80	Info 2
TATIGKEIT		80	Tätigkeit
DAUER		Numerisch	Dauer
UAS_INFO		Memo	Info Atemschutz

4.26 Verfügbarkeit

Kürzel für den CSV-Header: PV_VERF

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
NACHNAME	X	30	Bezeichnung des Wochentags
VONZ1		Time	Von Uhrzeit 1
BISZ1		Time	Bis Uhrzeit 1
VONZ2		Time	Von Uhrzeit 2
BISZ2		Time	Bis Uhrzeit 2
SCHICHT		80	Schicht
EW_VERF_1		80	Grund 1
EW_VERF_2		80	Grund 2

5 Übernehmbare Technik-Daten

5.1 Gerätestammdaten

Kürzel für den CSV-Header: PR_STAMM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
FK_PR_MODUL	X	80	Bezeichnung des Moduls 1)
FK_PR_ART	X	80	Bezeichnung der Art
FK_PR_TYP	X	80	Bezeichnung des Typs
GERAETENR	X	50	Eindeutige Identifikation des Geräts
BARCODE		35	Barcode
RFID		35	RFID
STATISTIK1		80	Bezeichnung des Geräts
HERSTELL		50	Hersteller
HERSTELLNR		30	Artikelnummer beim Hersteller
HERSTELLD		Date	Herstelldatum und Baujahr
LIEFERAN		50	Lieferant
LIEFERD		Date	Lieferdatum
ANSCHKOST		Double	Anschaffungskosten
GARANTIE		Date	Garantie bis
FUNKTION		Boolean	Funktionsstüchtig
INVENTARNR		30	Inventarnummer
EIGENTUE		50	Eigentümer
BESITZER		50	Besitzer (als Nutzer)
BEMERKUNG		Memo	Bemerkung
AUSGEMUST		Date	Ausmusterungsdatum
AUSGEGRUND		30	Ausmusterungsgrund
INDIENST		Date	In Dienst gestellt
SELEKTION1		80	Statistik 1
SELEKTION2		80	Statistik 2
ABGENOMMEN		Date	Abgenommen am

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
RECHNUNGSNR		50	Rechnungsnummer
RECHNUNGSDATUM		Date	Rechnungsdatum
LAGERSTANDORT		100	Standort
STANDORTZUSATZ		50	Regal
REIHE		80	Reihe
EBENE		80	Ebene
FREIGABEUORG		Boolean	Freigegeben für untergeordnete Organisationen
AKT_KM		Double	Aktueller Kilometerstand
AKT_KM_DATE		Date	Datum zum aktuellen Kilometerstand
VERSICHERUNGAB		Boolean	Versicherung abgemeldet
VERSPOLICE		80	Versicherung Police
VERSKLASSE		80	Versicherung Klasse
LEASKENNZEICHEN		100	Leasing-Kennzeichen
LEASERSTBESCHAFFDAT		Date	Erstbeschaffung
LEASABLAUFDAT		Date	Ablaufdatum
SERIENNR		30	Seriennummer
AMTPRUEFNR		15	Amtliche Prüfnummer/BOS-Nummer

**HINWEIS**

1) Folgende Modulbezeichnungen sind gültig: „Atenschutz“, „Fahrzeuge“, „Funktechnik“, „Geräte allgemein“, „Lagerbestände“, „Persönliche Ausrüstung“

5.2 Stammdaten für Geräte allgemein

Kürzel für den CSV-Header: PRS_EM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
LEISTUNG		Double	Leistung
LSTG_OUT		Double	Abgabeleistung
LSTG_EINH		5	Einheit
LAENGE		Double	Länge
GROESSE		Double	Größe
BREITE		Double	Breite
VOLUMEN		Double	Volumen
HOEHE		Double	Höhe
GEWICHT		Double	Gewicht
DURCHMESS		Double	Durchmesser
MATERIAL		20	Material
BESONDER		30	Besonderheit
BETRIEBSSTUNDEN		Double	Betriebsstunden
FABRIKMARKE		50	Fabrikmarke / Typ
FABRIKNUMMER		50	Fabriknummer

5.3 Stammdaten für Persönlich Ausrüstung

Kürzel für den CSV-Header: PRS_EM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
GROESSE		Double	Größe

5.4 Stammdaten für Funkmeldeempfänger

Kürzel für den CSV-Header: PRS_FME

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
FREQUENZ		30	Kanal
BEREICH	X	10	Zusatz
LADEGTYP		40	Ladegerättyp
ZUSATZGERAT1		30	Zusatzgerät 1
ZUSATZGERAT2		30	Zusatzgerät 2
ZUSATZGERAT3		30	Zusatzgerät 3
AMT_REGNR		15	Technische Prüfnummer
FEUERALARMS		80	Feueralarm
HEULTON		80	Heulton
PROBEALARM		80	Probealarm

5.5 Stammdaten für Funkgeräte

Kürzel für den CSV-Header: PRS_FUGE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ORTSFEST		Boolean	Ortsfest
KANAL		3	Kanalanzahl
SENDE_P		2	Sendeleistung/W
SERIENNUS		39	Sende/Empf.-Seriennummer
BEDIENTYP		15	Bedienteil-Typ
SERIENNUB		39	Bedienteil-Seriennummer
ANT_TYP		30	Antenne Typ
LADEGTYP		40	Ladegerättyp
AMT_REGNR		15	Technische Prüfnummer
ZUSATZG_1		30	Zusatzgerät 1
ZUSATZG_2		30	Zusatzgerät 2

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ZUSATZG_3		30	Zusatzgerät 3
HAFMSTYP		20	FMS-HA Typ
HAFMSHERST		50	FMS-HA Hersteller
HAFMSNR		20	FMS-HA Seriennummer
FMSKENN		20	FMS-Kennung
HANDAPPAUSF		80	Handapparateausführung
FUNKNAME		50	Funkrufname

5.6 Stammdaten für Fahrzeuge

Kürzel für den CSV-Header: PRS_FP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
HAT_BESATZUNG		Boolean	Hat Besatzung
FMS_CODE		20	FMS-Code
KENNZEICHEN		15	Kennzeichen
EZ		Date	Erstzulassung
TREIBS_ART		20	Treibstoffart
KATS_EINHEIT		80	KatS-Einheit
KATS_EINHEIT_KURZ		80	KatS-Einheit kurz
HYDRAULISCHER_RETTUNGSSATZ		Boolean	Hydraulischer Rettungssatz
BAT1_TYP		80	Batterietyp
BAT1_ORT		35	Einbauort
BAT1_HERST		50	Batterie Hersteller
BAT1_MASS		35	Größe (L, B, H)
BAT1_DATUM		Date	Batterie eingebaut am
ZUSATZBATTERIE		80	Zusatzbatterie
ZBATEINBAUDATUM		Date	Zusatzbatterie eingebaut am
ZAHL_ACHS		Numerisch	Anzahl Achsen

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
LANGE		Double	Länge/mm
BREITE		Double	Breite/mm
HOHE		Double	Höhe/mm
MOT_HUBRAU		Double	Hubraum/ccm
MOT_LEIST		Double	Motorleistung/kW
LEERGEW		Double	Leergewicht/kg
ZUL_GEW		Double	Zulässiges Gesamtgewicht/kg
BEREIFUNG		Memo	Bereifung
BESCHAFFUNG_KM		Double	Km-Stand bei Beschaffung
LEASING		Boolean	Leasingfahrzeug
LEASING_ABLAUF_KM		Double	Ablauf-Kilometer Leasing
LEASING_ABLAUF_DATE		Date	Ablaufdatum Leasing
FAHRGESTELNR		80	Fahrzeugidentnummer
FAHRGESTELLTYP		80	Fahrgestelltyp
LOESCHWASSERTANK		80	Löschwassertank
SCHAUMMITTELTANK		80	Schaummitteltank
PULVERVORRAT		80	Pulvervorrat
AUFBAUNR		80	Aufbau Nummer
AUFBAUTYP		80	Aufbau Typ
AUFBAUHERSTELLER		80	Aufbau Hersteller
AUFBHERSTELLDATUM		Date	Aufbau Herstelldatum
MOTORTYP		80	Motortyp
BETRIEBSSTUNDEN		Double	Betriebsstunden
FZGBRIEFNR		80	Zulassungsbescheinigung Teil I
BRIEF_NR		80	Zulassungsbescheinigung Teil II
BESONDERHEIT		80	Besonderheit
SCHL_NR_1		20	Schlüsselnummer
SCHL_NR_2		20	Schlüsselnummer
ALASTGEBREMST		Double	Anhängelast gebremst/kg

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ALASTUNGBREMST		Double	Anhängelast ungebremst/kg
BEREIFVORN		80	Bereifung vorn
MONTIERTVORN		Date	Montiert am
BEREIFHERSTELLDATUMV		Date	Herstelldatum
BEREIFKMSTANDV		Double	Km-Stand
BEREIFH		80	Bereifung hinten
MONTIERTH		Date	Montiert am
BEREIFHERSTELLDATUMH		Date	Herstelldatum
BEREIFKMSTANDH		Double	Km-Stand
FUNKNAME		50	Funkrufname

5.7 Stammdaten für Lagerartikel

Kürzel für den CSV-Header: PRS_LAGER

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BEZEICH		80	Bezeichnung
CHARGEN_BEZEICHNUNG	X	80	PZN-Nummer
STANDORT		100	Lagerort
REGAL		100	Regal
REIHE		100	Reihe
EBENE		100	Ebene
CHARGEN_ABLAUFDAT	X	Date	Haltbarkeitsdatum
BESTAND		Numerisch	Bestand
SOLL		Numerisch	Sollbestand
MELDE		Numerisch	Meldebestand
MINDEST		Numerisch	Mindestbestand
VERKAUFS_EINHEIT		80	Verkaufseinheit
VERKAUFS_EINHEIT_ANZAHL		Numerisch	Anzahl pro Verkaufseinheit

VERPACKUNGS_EINHEIT	Numerisch	Anzahl Verpackungseinheiten
ART_VERPACKUNGS_EINHEIT	80	Verpackungseinheit
VERPACKUNGS_EINHEIT_ANZAHL	Numerisch	Anzahl pro Verpackungseinheit
MENGE_IN_VERPACKUNGSEINHEIT	Numerisch	Menge in Verpackungseinheit
LADE_HILFSMITTEL	80	Ladehilfsmittel
LADE_EINHEIT	Numerisch	Ladeeinheit
LADE_HILFSMITTEL_STUECK	Numerisch	Stück Ladehilfsmittel
LADEHILFSMITTEL_VERPACKTE_EINHEITEN	Numerisch	Verpackungseinheit
EINHEIT	80	Maßeinheit
NETTO_GEWICHT	Numerisch	Nettogewicht
EIGEN_GEWICHT	Numerisch	Eigengewicht
NETTO_GESAMT	Numerisch	Nettogesamt
TARA_GEWICHT	Numerisch	Taragewicht
BRUTTO_GEWICHT	Numerisch	Bruttogewicht

5.7.1 Prüfung/Tätigkeit

Kürzel für den CSV-Header: PR_PRUF

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
PRUFGRUND	X	30	Bezeichnung der Prüfung
PRUEFER		50	Prüfer
DATUM	X	Timestamp	Datum und Uhrzeit der Prüfung
BEURTEILUNGSTEXT		200	Befund
BEMERKUNG		Memo	Bemerkung
ANZAHL		Double	Menge/Anzahl
EINHEIT		50	Einheit
AKT_BETR_H		Double	Betriebsstunden
PAUSCHAL_BETRAG		Double	Kosten
FUNKTION		Boolean	Prüfung bestanden

6 Übernehmbare Adressdaten

6.1 Adressstammdaten

Kürzel für den CSV-Header: ADR_STA

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
TITEL_ADRESSE		80	Brieftitel
NAME1	X	80	Name 1
NAME2		80	Name 2
NAME3		80	Name 3
NAME4		80	Name 4
STRASSE		80	Straße
HAUSNUMMER		10	Hausnummer
LAND		50	Nation
PLZ		10	Postleitzahl
ORT		80	Ort
TITEL		40	Titel
ANREDE		80	Anrede
BRIEFTITEL		40	Brieftitel
ANREDEKURZ		10	Anrede kurz
VORNAME		50	Vorname
NACHNAME		50	Nachname
GESCHLECHT	X	M/F/J	Geschlecht
GEBURT		Date	Geburtsdatum
FUNKTION		80	Funktion

6.2 Erreichbarkeiten

Kürzel für den CSV-Header: ADR_ERB

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ART	X	40	Art der Erreichbarkeit 1)
NUMMER	X	80	Wert
BESCHR		80	Beschreibung
INFO		Memo	Info



HINWEIS

1) Folgende Arten sind gültig: „E-Mail dienstlich“, „E-Mail privat“, „Mobil dienstlich“, „Mobil privat“, „Telefax dienstlich“, „Telefax privat“, „Telefon dienstlich“, „Telefon privat“, „Notfalltelefon (24/7)“

6.3 Kontakte

Kürzel für den CSV-Header: ADR_KONTAKTE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BETREFF	X	80	Betreff
SORTID	X	Numerisch	Position
DATUM		Timestamp	Datum und Uhrzeit des Kontakts
ART		40	Art
BESCHREIBUNG		Memo	Beschreibung

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1

23560 Lübeck

Germany

Tel +49 451 882 0

Fax +49 451 882 20 80

www.draeger.com